

AGGIORNAMENTI FIRMWARE AMICA 64 PLUS

Versione firmware	Motivo
Ver. 4.9	Questa versione consente di evitare che, in caso di particolari condizioni della rete GSM, dovute anche a malfunzionamenti temporanei della stessa, la Centrale non riconosca i comandi inviati, tramite toni, durante interrogazione remota dal proprio telefono cellulare.
ver. 4.8	Con questa versione è possibile disabilitare la segnalazione di manomissione relativa ai moduli Ricevitori bus RF(a 433MHz o 868 MHz)
ver. 4.7	In caso di utilizzo dell'uscita a relè presente sul modulo ricevitore radio (a 433MHz o 868MHz), la stessa, una volta attivata, potrebbe non disattivarsi più.
ver. 4.6	Con questa versione è possibile inserire da remoto, in maniera forzata, le zone radio 868.
ver. 4.5	<p>1. In caso di allarme su due o più zone, anche disinserendo l'impianto, si interrompe momentaneamente il ciclo delle chiamate, ma lo stesso può ricominciare dopo circa 20 secondi.</p> <p>2. In caso di inserimento/disinserimento da chiave su inseritore bus, mentre i led si accendono in sequenza a scorrere le varie aree, la stessa sequenza può modificarsi in maniera casuale se, nel frattempo, si attiva una o più zone di allarme.</p>
ver. 4.4	Se si inserisce/disinserisce da remoto utilizzando un codice utente (non master) programmato con l'opzione inserimento/disinserimento rapido, può generarsi una segnalazione di "Tamper sirena x".
ver. 4.3	Durante le chiamate di allarme, la centrale può non disinserirsi utilizzando il radiocomando RC868 (utilizzo con modulo wireless RT-868).
ver. 4.2	Durante l'inserimento/disinserimento della Centrale tramite tastiera, la retroilluminazione della stessa può non spegnersi (fintantochè non si entri in programmazione tecnica e/o utente locale).
ver. 4.1	La tastiera può rimanere bloccata durante la programmazione tecnica dalla stessa.



Combivox srl
Via S. M. Arosio, 15 – 70019 Triggiano (BA)
Tel. 080/4686111 – Fax 080/4686139
Assistenza tecnica 080/4686551
info @combivox.it – www.combivox.it