

## AGGIORNAMENTI SOFTWARE PROGRAMMATORE COMBITEC

Versione	Motivo
<b>Ver. 9.0 del 21.12.21</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il nuovo software di programmazione Combitec aggiorna e sostituisce il Programmatore Centrali Combivox.</li><li>2. Aggiunta programmazione combinatore Multivox LTE.</li><li>3. Aggiunto schema impianto (esportazione in pdf della rappresentazione grafica della programmazione).</li><li>4. Aggiunto monitor degli impianti in cloud.</li></ol>
<b>Ver. 8.2 del 04.06.21</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Consente la programmazione delle nuove centrali Combivox Elisa LTE e Elisa 24 LTE.</li><li>2. Consente la programmazione dei nuovi rivelatori perimetrali Scudo su BUS485.</li></ol>
<b>Ver. 8.1 del 21.04.20</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Consente la programmazione del dispositivo nuovo Recordia 12.</li><li>2. Aggiunta la ricerca automatica delle telecamere nella programmazione dei dispositivi video (questa funzione richiede l'aggiornamento firmware dei dispositivi Smartweb Video, Recordia 8 e Recordia 16 almeno alla rev.2.0).</li><li>3. Aggiunta programmazione del nuovo dispositivo domotico su Bus 485 per luci dimmerabili in cassetta 504 (per centrali Amica).</li><li>4. Risolta criticità nella visualizzazione delle terminazioni di linea nella finestra di Zone.</li></ol>
<b>Ver. 8.0 del 17.09.20</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Consente di programmare l'uso del Cloud Combivox su rete LAN, tramite modulo web, con backup su rete GPRS per centrali su rete 2G, oppure su rete LTE per le centrali su rete 4G.</li><li>2. Consente di programmare l'anno di scadenza della scheda SIM (oltre al giorno e mese), consentendo la gestione della scadenza SIM oltre il limite dei dodici mesi.</li><li>3. Consente di disabilitare l'uso della microonda (MW) sui dispositivi radio 868 outdoor a tripla tecnologia (con firmware opportunamente aggiornato).</li><li>4. Modificata gestione moduli domotici e, in particolare, dei moduli per apertura/chiusura tapparelle.</li><li>5. Programmazione nuovi moduli domotici per luci e tapparelle Micro e Slim.</li><li>6. Programmazione nuovi sensori su bus RS485 Timoteo (da interno), e Praesidio (da esterno).</li><li>7. Aggiunta programmazione nuovo dispositivo Recordia 3.</li><li>8. Consente di rimuovere l'utente associato alla registrazione del software (licenza di uso); in questo modo è possibile attivare la registrazione su di un altro utente.</li></ol>
<b>Ver. 7.0 del 22.11.19</b>	Consente la programmazione dei parametri di funzionamento del dispositivo Smartweb Video attraverso una connessione di rete LAN.



Combivox Srl Unipersonale  
Via Vito Giorgio, lotto 126 – Zona Ind.le  
70021 Acquaviva delle Fonti(BA)  
Tel. +39 080/4686111 - Fax 080/4686139  
Assistenza tecnica +39 080/4686551  
info@combivox.it – www.combivox.it

<b>Ver. 6.6 del 01.10.19</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestione e configurazione del nuovo dispositivo Smartweb Video.</li> <li>2. Consente di configurare resistenze di bilanciamento da 2K2 sugli ingressi delle centrali Amica 64 LTE e Amica 128 LTE.</li> </ol>
<b>Ver. 6.5 del 02.07.19</b>	Consente la programmazione delle nuove centrali Combivox Amica 64 LTE e Amica 128 LTE.
<b>Ver. 6.4 del 20.02.19</b>	Consente di disabilitare l'uso della microonda (MW) sui nuovi dispositivi radio tenda 868 Velar a doppia tecnologia.
<b>Ver. 6.3 del 19.12.18</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consente la programmazione dei nuovi moduli domotici su BUS 485 per controllo carichi (centrali Amica firmware ver. 4.3 e sup.).</li> <li>2. Consente la programmazione dei sensori Combivox su BUS 485 di prossima uscita (centrali Amica firmware ver. 4.3 e sup.).</li> <li>3. Risolta criticità che sulla programmazione dei parametri cloud su centrali Wilma (versione senza GSM).</li> <li>4. Risolta criticità introdotta nella versione 6.3 precedente che non consentiva la programmazione della matricola elettronica su centrali di vecchia produzione che ne sono sprovviste.</li> </ol>
<b>Ver. 6.2 del 25.06.18</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adeguamento alla nuova normativa sulla privacy</li> <li>2. Risolte alcune criticità presenti nella versione precedente</li> </ol>
<b>Ver. 6.1 del 23.04.18</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consente, mediante aggiornamento firmware, di programmare una matricola elettronica all'interno di centrali di vecchia produzione, sprovviste della stessa, per l'utilizzo con App dirette e Cloud Combivox.</li> <li>2. Consente la programmazione dei nuovi attuatori domotici su BUS 485 per tapparelle/luci in formato per cassetta 504 e barra din (centrali Amica firmware ver. 4.1 e sup.).</li> <li>3. Consente la programmazione della nuova funzione di attivazione temporizzata di un comando (filare o attuatore bus) tramite apertura di una zona di centrale (centrali Amica firmware ver. 4.1 e sup.).</li> </ol>
<b>Ver. 6.0 del 23.02.18</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consente di configurare le centrali per l'utilizzo con il Cloud Combivox e la loro connessione al cloud.</li> <li>2. Consente di eseguire la programmazione remota e telegestione tramite Cloud Combivox, di centrali connesse al cloud.</li> <li>3. Aggiunta programmazione dei codici delle chiavi transponder (previa precedente lettura degli stessi).</li> <li>4. Consente di impostare un logo personalizzato, inserito nella pagina di intestazione dei report di stampa in pdf relativi alla programmazione e archivio eventi.</li> <li>5. Consente di programmare max 4 scenari su centrali Wilma (firmware ver. 4.0 e sup.) attivabili da tastiera Simplya II e/o modulo Web.</li> <li>6. Consente di configurare un offset di regolazione della temperatura rilevata</li> </ol>

dai Termostati su BUS485 (centrali Amica, firmware ver. 4.0 e sup.).

7. Risolta criticità che non consente la Programmazione e la Lettura parziale dei parametri "Aree e Zone" e "Moduli su bus" per Amica 64, in quanto al termine compare un messaggio di errore.

---

**Ver. 5.2 del 18.10.17** La versione precedente contiene aggiornamenti firmware delle centrali che gli antivirus comunemente utilizzati riconoscono come trojan, anche se non contengono alcun virus.

---

**Ver. 5.2 del 04.08.17**

1. Contiene Guida rapida aggiornata del software.
2. Aggiornati Manuali tecnici delle centrali.
3. Contiene aggiornamenti firmware delle centrali per la gestione della "Segnalazione stato inserito" delle nuove sirene radio Combivox 868.

---

**Ver. 5.2 del 11.07.17**

1. Questa versione consente di programmare il parametro "Segnalazione stato inserito" per le nuove sirene radio Combivox 868.
2. Risolte alcune criticità presenti nella versione precedente

---

**Ver. 5.1 del 09.12.16**

1. Aggiunta programmazione nuovo modulo lan Combivox Smartweb (per centrali Amica 64, Amica 128, Amica 324, Elisa, Elisa 24, Eva 8.24 e Wilma).
2. Aggiunta programmazione remota via lan, tramite Smartweb, per centrali Elisa, Elisa 24 e Eva 8.24.
3. Aggiunta programmazione caratteristiche aggiuntive della nuova sirena bus Combivox Sirya outdoor.
4. Aggiunta programmazione nuova Wilmamicro versione II (con ingressi/uscite filari).

---

**Ver. 5.0 del 30.06.16**

1. Aggiunta attivazione gratuita del software con possibilità di estendere la garanzia delle centrali di ulteriori 5 anni e la verifica automatica della presenza di aggiornamenti firmware.
2. Aggiunta funzione di Backup/Ripristino.
3. Aggiunta funzione Copia/Incolla parametri di zona.
4. Modificata funzione Imposta password.
5. Modificata funzione Importa/Esporta file di programmazione.
6. Aggiunta programmazione Sirene radio per Amica 64 e Elisa 24 (firmware versione 3.0).
7. Aggiunta programmazione messaggio di testo personalizzato su tastiere Unica e trasmissione IP verso un centro di ricezione Combivox Multilink per tutte le centrali (firmware ver. 3.0 per Amica, Elisa, Elisa 24, Eva 8.24, Wilma; firmware versione 2.0 per Midya e Wilma Micro).
8. Aggiunta gestione antiaccecamento per i sensori radio Combivox Timoteo Wind XT-W per tutte le centrali compatibili con il sistema radio Combivox 868 (firmware ver. 3.0 per Amica, Elisa 24, Eva 8.24, Wilma; firmware versione 2.0 per Wilma Micro).

---



Combivox Srl Unipersonale  
Via Vito Giorgio, lotto 126 – Zona Ind.le  
70021 Acquaviva delle Fonti(BA)  
Tel. +39 080/4686111 - Fax 080/4686139  
Assistenza tecnica +39 080/4686551  
info@combivox.it – www.combivox.it

**Ver. 4.3  
del 13.01.16**

1. A partire da questa versione, il software, quando connesso in Internet, è in grado di riconoscere se è presente una nuova versione e, quindi, di eseguirne il suo aggiornamento.
2. Consente di riutilizzare **GOOGLE** come motore di sintesi vocale per la registrazione dei messaggi fonia.  
**N.B. Il motore di text-to-speech GOOGLE è un servizio fornito in forma gratuita da terze parti e, pertanto, può essere interrotto in qualunque momento.**
3. Rilevazione automatica della matricola elettronica S/N (solo su centrali predisposte da fabbrica). La matricola della centrale è stata inserita in formato elettronico sulla stessa in previsione di funzionalità future.
4. Risolta criticità, introdotta nella ver. 4.2, sulla visualizzazione delle zone programmate come "Raddoppio zone".

---

**Ver. 4.2  
del 26.11.15**

1. Risolta criticità sulla eliminazione, tramite il pulsante "Cestino", di moduli tastiere su bus (centrali Elisa, Elisa 24, Eva 8.24, Midya, Wilma).
2. Risolta criticità sulla programmazione della opzione Temporaneo sulle chiavi di prossimità (centrali Elisa, Elisa 24, Eva 8.24, Midya, Wilma).

---

**Ver. 4.2  
del 11.11.15**

1. Consente di riutilizzare **GOOGLE** come motore di sintesi vocale per la registrazione dei messaggi fonia. E' sufficiente inserire il codice testuale "captcha" (testo distorto mostrato a video), quando richiesto.
2. Consente di programmare le centrali **Wilma MICRO** (per verificare, da Pannello di test, il livello di segnale RF ultimo ricevuto, la centrale va aggiornata alla versione firmware 1.1).
3. Migliorato il pannello **Ricerca automatica moduli su bus** con indicazione contemporanea dei moduli programmati e dei moduli rilevati automaticamente sull'impianto.

---

**Ver. 4.1  
del 03.04.15**

Consente di programmare fino a max 4 scenari, per centrali Elisa, Elisa 24, Eva 8.24 e Midya, attivabili dalle nuove tastiere **Flexa** e **Sohle**.

---

**Ver. 4.0  
del 08.01.15**

Consente di programmare i parametri delle sirene radio 868 su centrali Wilma senza GSM cod. 11.869 (firmware ver. 2.0 e ricevitore radio con firmware ver. 1.1 e superiore). Le versioni 4.0 precedenti del software non lo consentono.

---

**Ver. 4.0**

1. Nuova versione che permette di programmare le nuove centrali Midya.
2. Inserimento del campo Note per i numeri telefonici.
3. Programmazione della segnalazione acustica di ritardo ingresso e/o ritardo uscita, tramite la sirena interna piezo, sulle centrali Wilma (firmware ver. 2.0).
4. Programmazione delle sirene radio 868 sulle centrali Wilma (firmware ver. 2.0 e ricevitore radio con firmware ver. 1.1 e superiore).

---

**Ver. 3.2**

Nuova versione che permette di programmare le nuove centrali Wilma.



Combivox Srl Unipersonale  
Via Vito Giorgio, lotto 126 – Zona Ind.le  
70021 Acquaviva delle Fonti(BA)  
Tel. +39 080/4686111 - Fax 080/4686139  
Assistenza tecnica +39 080/4686551  
info@combivox.it – www.combivox.it

<b>Ver. 3.1</b>	Inserimento del tasto AmicaWeb nel menu delle impostazioni di Wilma GSM.
<b>Ver. 3.0</b>	Nuova versione che permette di programmare le nuove centrali Wilma GSM.
<b>Ver. 2.0</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Password di accesso al Software.</li> <li>2. Nuove schermate comunicatore GSM.</li> <li>3. Comunicatore: Antijamming (firmware ver. 2.0).</li> <li>4. Comunicatore: Allerta guardiano (firmware ver. 2.0).</li> <li>5. Inerziale: inserita colonna nella scheda Zone (firmware ver. 2.0).</li> <li>6. Programmatore orario: inserita la programmazione per l'invio SMS di inserimento/disinserimento (firmware ver. 2.0).</li> <li>7. Inserimento rapido: inserita la programmazione per l'invio di inserimento/disinserimento per ogni singola area (firmware ver. 2.0).</li> <li>8. Zona chiave: inserita la programmazione per l'invio SMS di inserimento/disinserimento (firmware ver. 2.0).</li> <li>9. Campo note in Uscite e Moduli su Bus (Sirene, Tastiere, Alimentatori, Ricevitori, Inseritori, Espansione Ingressi e Espansione Uscite).</li> <li>10. Uscita attuatore: è possibile abilitare o meno la visualizzazione delle singole uscite degli attuatori nel Software di programmazione.</li> <li>11. E' possibile controllare singolarmente l'efficienza dei sensori o contatti installati abilitando sul pannello di test la funzione "Walk test" delle zone.</li> <li>12. Nella schermata della scheda centrale è stata introdotta la indicazione della tensione di batteria sotto carico controllata ogni 20 secondi (firmware ver. 2.0). Tale indicazione è disponibile via LAN solo se è aggiornata l'AmicaWeb alla versione 2.3.</li> <li>13. Nell'archivio eventi è possibile esaminare le attività delle zone utilizzando il filtro "Eventi con zone".</li> </ol>
<b>Ver. 1.2</b>	Nuova versione che permette di programmare le nuove centrali Elisa 24 GSM, Elisa 8 GSM e Eva 8-24.
<b>Ver. 1.1</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nuova versione che permette di programmare le nuove centrali Amica 64, Amica 64 GSM, Amica 324, Amica 128.</li> <li>2. Programmazione attuatori domotici filari su bus e termostati da interno/esterno.</li> <li>3. Programmazione per l'accesso su LAN/WLAN del dispositivo AmicaWeb <b>utilizzando</b> la porta USB della centrale Amica.</li> <li>4. Ricerca del dispositivo AmicaWeb l'accesso su LAN/WLAN.</li> <li>5. Programmazione degli Screen Saver della Simplya utilizzando la porta USB della centrale Amica.</li> <li>6. Possibilità di definire gli ambienti per la gestione di attuatori domotici e climatizzazione visualizzabili da Simplya e AmicaWeb.</li> <li>7. Filtro ricerca e inserimento utenti con codice personalizzato.</li> </ol>
<b>Ver. 1.0</b>	Nuova versione con cui è possibile programmare le nuove centrali Amica 324 GSM e Amica 128 GSM localmente e remotamente su LAN/WLAN utilizzando

---

il dispositivo AmicaWeb.

---



Combivox Srl Unipersonale  
Via Vito Giorgio, lotto 126 – Zona Ind.le  
70021 Acquaviva delle Fonti(BA)  
Tel. +39 080/4686111 - Fax 080/4686139  
Assistenza tecnica +39 080/4686551  
info@combivox.it – www.combivox.it