


## Aggiornamento Firmware SmartLink

Mediante il Software "SmartLink Update" è possibile aggiornare all'ultima versione disponibile il dispositivo (o i dispositivi) in proprio possesso, qualunque sia la precedente versione degli stessi.


Tale software, disponibile nell'area clienti, è di facile utilizzo e non necessita di installazione.

Di seguito la procedura per l'aggiornamento:


1. Alimentare lo Smartlink
2. Collegare il cavo seriale
3. Eseguire l'applicativo "SmartLink Update"
4. Impostare la porta seriale



5. Cliccare sul tasto "Premere qui per aggiornare"
6. Apparirà una barra ad indicare lo stato di avanzamento della connessione.




7. Se il dispositivo è disconnesso verrà visualizzato il seguente messaggio.




Sarà necessario verificare il collegamento del cavo di connessione, la porta seriale e l'alimentazione del dispositivo

8. Se la connessione ha avuto successo, apparirà una barra ad indicare lo stato di avanzamento della procedura di aggiornamento.



9. Al termine, se la programmazione è andata a buon fine, apparirà la seguente schermata:



10. Premendo OK il dispositivo si riavvierà eseguendo le normali fasi di accensione.

Si tenga presente che questa procedura non compromette le programmazioni eventualmente presenti sul dispositivo.

### Raccomandazioni:

La procedura di aggiornamento non va interrotta per alcun motivo, se questo dovesse avvenire si rischia di compromettere il funzionamento del dispositivo e di doverlo quindi inviare in riparazione.

Una volta fatta partire la procedura è necessario evitare le seguenti operazioni fino a che non sia terminata:

- Togliere alimentazione al dispositivo;
- Rimuovere il cavo di programmazione;
- Chiudere il programma;
- Spegnerne il PC.

In virtù del fatto che l'aggiornamento della versione può comportare l'aggiunta o modifica di alcune funzioni del dispositivo è necessario anche dotarsi della nuova versione dei manuali (N.B. I manuali aggiornati sono disponibili nel sito [www.inim.biz](http://www.inim.biz)).